



VÄST I SPORTGARN



Best. nr: 23125-3011 **Garn:** Sport 70% Ull, 30% Polyamid från Falkgarn

Garn: Sport, 1017 ljusgrå
Garnåtgång: 4 (5) 5

Storlek: S (M) L
Stickor: 4 och 4,5 mm

BESKRIVNING

MASKTÄTHET

ca 20 m och 22 v på st 4,5 mm = 10 x 10 cm

BAKSTYCKE

Lägg upp 94 (104) 112 m på stickor 4 mm och sticka resår, 2 rm, 2 am i 10 cm.

Byt till stickor 4,5 mm och slätstickning.

När hela stycket mäter 20 cm stickar du resårstickning, 2rm, 2 am i de

8 yttersta m i var sida.

Var noga med att du får 2 rm ytterst i varje sida.

När hela stycket mäter 60 (62) 64 cm maskar du av.



FRAMSTYCKE

Stickas lika som bakstycket och vid 50 (52) 54 cm börjar man med halsringningen: sätt de mittersta 14 (16) 16 maskorna på en tråd.

Sticka var sida för sig.

Maska av vid halskanten 3, 2, 1 m.

Sticka rakt upp tills hela stycket mäter 60 (62) 64 cm maska av.

Andra sidan stickar du likadant fast spegelvänt.

MONTERING

Spänn ut delarna mellan fuktiga handdukar och låt dem torka.

Sy ihop ena axeln och plocka upp ca 70-72 m med stickor nummer 4 mm runt halshålet.


Sticka resår 2 rm, 2 am i 5 cm.

Maska av. Sy ihop den andra axelsömmen.

Sy ihop ca 25cm av sidsömmarna nedifrån räknat. Pressa lätt på sömmarna.



Fler gratismönster hittar du på vår hemsida www.falkgarn.se



© Falkgarn