

# DAMKOFTA



**Best. nr** 23204-109

**Garn:** Tanja 100 g från Falkgarn 100% Akryl

**Garnätgång:** 4 (4) 4 (5)

**Garnätgång:** 1 (1) 1 (1) 1

**Masktäthet:** 18 m och 24 varv på stickor nr  
4,5 = 10 cm

**Stickor:** nr 4 och nr 4,5 + VIRKNÅL nr 4

**Storlek:** S (M) L (XL)

**Bystvidd:** 80-84 (88-92) 96-100 (104-110)

**Bystvidd:** 87 (97) 105 (117)

**Hel längd:** 57 (59) 61 (63)

### BESKRIVNING:

OBS! Kontrollera masktätheten nog! Stickar du för fast, byt til grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten, får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

### BAKSTYCKE:

Lägg upp på stickor 4,5 81 (89) 97 (107) m. Sticka 3 varv resår 1 rm 1 am. Byt till slätstickning i 7 varv, 8:e varvet stickas med räta maskor för att få randen, detta upprepas 10 ggr. När arbetet mäter 38 (39) 40 (41) cm avmaskas för ärmhål. 2 (3) 4 (5) i var sida. På nästa varv från rätsidan avmaskas 2 m. Minska sedan 1 m i varje sida vartannat varv, 2 (3) 4 (5) ggr. När ärmhålet mäter 19 (20) 21 (22) cm avmaskas de mittersta 27 (29) 31 (33) m för nacken, sticka 2 varv och maska av för axeln, 20 (21) 22 (24) m.

### VÄ FRAMSTYCKE:

Lägg upp 40 (44) 48 (52) m och sticka samma randning och lika i sidan som bakstycket. Samtidigt med avmaskning för ärmhålet minskas för v-ringningen fram 1 m innanför 1 kantmaska vart 4:e varv. Maska av 20 (21) 22 (24) m för axeln när ärmhålet är lika långt som på bakstycket.

### HÖ FRAMSTYCKE:

Stickas lika men spegelvänt.

### ÄRMAR:

Lägg upp 38 (40) 42 (44) m, sticka 3 varv resår 1 rm, 1 am. Byt till slätstickning. När arbetet mäter 8 cm ökas 1 m i var sida innanför kantmaskan. Öka ytterligare vart 8:e varv 9 (10) 11 (12) ggr. När arbetet mäter 45 (46) 47 (48) avmaskas för ärmhål 2,2 (3,2) 4,2 (5,2) m i början på följande 4 varv. Avmaska sedan 1 m i var sida vartannat varv 16 (17) 18 (19) ggr. Maska av återstående maskor. Sy ihop axlarna. Sy i ärmarna och sy sömmen i sidorna.

### FRAMKANT:

Plocka med stickor nr 4 upp ca 249 (259) 269 (279) m och sticka rätstickning i 4 varv. Maska av från avigsidan.

### SNODD:

Virknål nr 4. Lägg upp 35 lm, virka 1 varv fasta maskor tillbaka. Fäst snodden vid v-ringningens början.

