



BARNKLÄNNING I EMMA SOFT

STORLEK 2 (4) 6 år

Best. nr 23192-1501

GARN: EMMA SOFT 50 g
från Falkgarn AB

GARNÅTGÅNG: 3 (4) 4 n fg 15 beige
1 n i följande färger: 837 gul, 285 orange, 338 ceris



KLÄNNING I EMMA SOFT

Best. nr 23192-1501

GARN: EMMA SOFT 50 g från Falkgarn AB

PLAGGETS MÅTT: Övervidd: ca 55 (61) 65 cm
Hel längd: ca 58 (60) 62 cm

RUNDSTICKA: 3 mm, 60 cm
VIRKNÅL: 3 mm
TILLBEHÖR: 3 knappar, ca 15 mm

MASKTÄTHET: 28 m och 36 v slätstickning med stickor 3 = 10 x 10 cm. **OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast byt till grövre stickor. Stickar du för löst byt till tunnare stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.**

Den yttersta m i var sida = kantm stickas rät alla v.

VIRKFÖRKLARINGAR: **Luftmaska (lm)** = Gör en löpögla, X omslag om nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X X till önskat antal lm.
Fast maska (fm) = Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda m på nålen.
Smyg maska (sm) = Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.

Randning oket: 12 v gul, 12 v orange, 12 v ceris

STICKBESKRIVNING:

Stickas uppifrån och ner. Lägg med st 3 och beige upp 93 (101) 109 m och sticka fram och tillbaka, sticka 3 v räta. (1:a v = avigs). Nu stickas slätstickning och randa enligt förklaring, efter 2 v ökas 30 (32) 33 m jämt fördelat = 123 (133) 142 m. Sticka 5 v, öka på nästa v 30 (32) 33 m jämt fördelat = 153 (165) 175 m. Sticka 5 v, öka på nästa v 30 (32) 33 m jämt fördelat = 183 (197) 208 m. Sticka 7 v, öka på nästa v 30 (32) 33 m jämt fördelat = 213 (229) 241 m. Sticka 13 v.

Sätt markeringar: 31 (34) 36 = halva bakstycket, sätt en markering i nästa m
42 (44) 46 = ärm, sätt en markering i nästa m
63 (69) 73 = framstycke, sätt en markering i nästa m
42 (44) 46 m = ärm, sätt en markering i nästa m
31 (34) 36 m = halva bakstycket.

Byt till beige och öka 5 (6) 7 m jämt fördelat över resp ärm, samt 1 m på varje sida om de 4 markeringarna. Upprepa ökningen med 1 varvs mellanrum 6 (7) 8 ggr totalt men efter 2 (3) 4 ökningar stickas 2 v rätstickning över ärmens maskor, därefter avm ärmens m rät och var del stickas för sig.

Kjol: avm den yttersta m = kantm nu stickas runt i slätstickning = alla v räta. Sätt en markering i m i var sida. Öka på nästa v 1 m på var sida om markeringen = 4 ökningar. Upprepa ökningen med 13 varvs mellanrum 10 ggr. Sticka till kjolen mäter 42 (44) 46 cm. Nu stickas 1 v avigt, 1 v rät, 1 v avigt, 1 v rät. Maska av med am.

MONTERING: Spänn ut plagget enligt mått, täck med fuktig duk och låt torka.

Knäppkant bak: Höger sida: plocka med st 3 och gult upp 1 m i varje v men hoppa över vart 5:e v. Sticka rätstickning i 3 v. Maska av rät. Vänster sida: stickas lika höger men gör 3 knapphål efter 1 v rätstickning över 2 m, vilka avm och åter läggs upp på nästa v. Det översta innanför 2 m och de övriga med 8 m emellan. Efter tot 3 v. Maska av rät. Sy till kanterna nertill, lägg dem omlott. Nederkant: virka med virknål 3 och ceris X 3 fm, 3 lm, 1 sm i sista fm, hoppa över 1 m X upprepa X X runt hela nederkanten jämt fördelat, sluta med 1 sm i första fm. Ficka: lägg med st 3 och beige upp 23 (25) 27 m och sticka slätstickning. När arb mäter 6 (7) 8 cm, byt till ceris och sticka resår X 1 rm, 1 am X sluta med 1 rm i 4 v. Maska av i resår. Sticka 2 st. Sy fast dem fram till ca 15 (17) 19 cm från nederkanten. Eller mät på ditt barn vad som passar bäst.